

Windows Server 2008 R2 で DocGear のファイル転送に FTP サービスを利用する方法について

・ 操作手順

DocGear がセットアップされたサーバにて、次の手順を行うことでファイル転送に FTP サービスを利用することができます。

1. DocGear が稼働しているサーバに管理者でログインします。
2. [スタート]メニューから[管理ツール | インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー]を選択します。
3. 表示されたツリーを展開し、[サイト]ツリーを選択します。
4. [操作]項目内の[FTP サイトの追加]を選択します。
5. [FTP サイト名]に適切な名前を入力します。

(例) Default FTP Site

6. [コンテンツディレクトリ]項目内の[物理パス]に以下のパスを設定し、[次へ]ボタンをクリックします。

C:\inetpub\ftproot



7. [SSL]項目内のラジオボタンを[許可]に変更し、[次へ]ボタンをクリックします。


The screenshot shows the 'FTP サイトの追加' (Add FTP Site) dialog box, specifically the 'バインドと SSL の設定' (Bind and SSL Settings) tab. The 'バインド' (Bind) section has 'IP アドレス(A):' set to 'すべて未割り当て' (All unassigned) and 'ポート(P):' set to '21'. There is an unchecked checkbox for '仮想ホスト名を有効にする(E):' (Enable virtual host names) with a text box for '仮想ホスト (例: ftp.contoso.com)(V):'. The 'SSL' section has the '許可(O)' (Allow) radio button selected. Below it, the 'SSL 証明書(C):' dropdown is set to '未選択' (None selected) with a '表示(W)...' (Show...) button. At the bottom, there are buttons for '前に戻る(P)' (Back), '次へ(N)' (Next), '終了(F)' (Finish), and 'キャンセル' (Cancel).

8. [認証]項目内の[匿名]チェックボックスにチェックを入れ、[承認]項目内の[アクセスの許可]のプルダウンリストから[すべてのユーザー]を選択し、[アクセス許可]の[読み取り]及び[書き込み]にチェックを入れ、[終了]ボタンをクリックします。


The screenshot shows the 'FTP サイトの追加' (Add FTP Site) dialog box, specifically the '認証および承認の情報' (Authentication and Authorization Information) tab. In the '認証' (Authentication) section, the '匿名(A)' (Anonymous) checkbox is checked, and the '基本(B)' (Basic) checkbox is unchecked. In the '承認' (Authorization) section, the 'アクセスの許可(O):' dropdown is set to 'すべてのユーザー' (All users). Below it, the 'アクセス許可' (Access permissions) section has both '読み取り(D)' (Read) and '書き込み(W)' (Write) checkboxes checked. At the bottom, there are buttons for '前に戻る(P)' (Back), '次へ(N)' (Next), '終了(F)' (Finish), and 'キャンセル' (Cancel).

9. FTP サイトが作成されます。

- 作成されたツリー上の FTP サイトを選択し、右クリックで表示されるメニューから[仮想ディレクトリの追加]を選択します。
- [エイリアス]に「docgear_docup」と入力し、[物理パス]に「(DocGear のインストール先)\DocGear\docup」を設定し、[OK]ボタンをクリックします。




- ツリー上の「docgear_docup」を選択し、[docgear_docup ホーム]項目内の[FTP の承認規則]を選択し、[操作]項目内の[機能を開く]を選択します。
- [モード]が[許可]、[ユーザー]が[すべてのユーザー]となっている承認規則を選択し、[操作]項目内の[編集]を選択します。
- [アクセス許可]項目内の[読み取り]のチェックを外し、[OK]ボタンをクリックします。



- 再度ツリー上の FTP サイトを選択し、右クリックで表示されるメニューから[仮想ディレクトリの追加]を選択します。
- [エイリアス]に「docgear_docdown」と入力し、[物理パス]に「(DocGear のインストール先)\DocGear\docdown」を設定し、[OK]ボタンをクリックします。



- ツリー上の「docgear_docdown」を選択し、[docgear_docdown ホーム]項目内の[FTP の承認規則]を選択し、[操作]項目内の[機能を開く]を選択します。
- [モード]が[許可]、[ユーザー]が[すべてのユーザー]となっている承認規則を選択し、[操作]項目内の[編集]を選択します。
- [アクセス許可]項目内の[書き込み]のチェックを外し、[OK]ボタンをクリックします。



20. インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャーを終了します。
21. [スタート]メニューから[すべてのプログラム | DocGear | DocGear 環境設定]を選択します。
22. [FTP]ラジオボタンを選択し、[FTP サーバ名]を入力して、[登録]ボタンをクリックします。

・影響を受けるソフトウェア

パソコン決裁 DocGear